UCATV の CATV インターネット接続サービス

パソコン設定マニュアル

＜第 13 版＞

2007.02

宇都宮ケーブルテレビ株式会社

－－－ ご注意 －－－

※ お客様のパソコンと画面が異なる場合があります。

※ LANボード（カード）の取り付け及び設定につきましては、お客様のLANボードに添付されている取扱説明書を参照していただくか、各メーカーのサポートへお問合せください。
これ以降の説明は、LANボードの取り付け及び設定が完了している事を前提といたします。

※ ルーター(及び無線LAN)機器をご利用いただく場合、DHCP 方式での接続となります。
設定方法については、ルーター付属の取り扱い説明書を参照していただくか、各メーカーのサポートへお問い合わせください。

ー 目　　次 ー

Microsoft Windows98 (95･98SE･Me) 編 ･･････ 4

Microsoft Windows2000 Professional 編 ･･････ 7

Microsoft WindowsXP Home & Professional 編 ･･････ 9

Microsoft Windows Vista 編 ･･････13

Apple MacOS 9 編 ･･････16

Apple MacOS X 編 ･･････17

メールサーバーの設定例 ･･････19

Outlook Express Windows 編 ･･････20

Windows メール 編 ･･････24

Outlook XP (2002･2003) Windows 編 ･･････27

Outlook 2007 編 ･･････29

Mac Mail (MacOS 10.3) 編 ･･････31

Mac Mail (MacOS 10.4) 編 ･･････34

Mac Mail 設定後の注意 (OS 10.3 10.4 共通) ･･････39

Outlook Express MacOS 編 ･･････41

ダイヤルアップ接続を利用時･プロキシについて ･･････44

ホームページのアップロード手順 ･･････45

ホームページビルダー 編 ･･････46

こんなときは... ･･････47

Microsoft Windows 98(95･98SE･Me) 編

※ここでは **Realtec** 社製LANボード **RTL8139** を使用して説明しています
お客様の LAN ボード（カード）と読み替えて設定してください

1. **[スタート]**-**[設定]**-**[コントロールパネル]**の順にクリックします

2. **[ネットワーク]**をダブルクリックします





3.

□**[ネットワーク設定]**タブ
をクリックします

□**[TCP/IP -> お客様のお使いになっているLANボード（カード）]**
をクリックします

□**[プロパティ]**
をクリックします



4.

□[IP アドレス]タブ
をクリックします

□[IPアドレスを自動的に取得]
にチェックします



5.

□[DNS 設定]タブ
をクリックします

□[DNSを使わない]
にチェックします

6.
□[**ゲートウェイ**]タブ
をクリックします

□[**インストールされているゲートウェイ**]
に数字が入力されている場合は、**削除**します

□[OK]
をクリックします

7. ネットワークの画面が表示されますので、[OK]をクリックします



8.
□[**はい(Y)**]
をクリックします

パソコンが再起動後、設定は終了です。
現在ダイヤルアップで接続されている場合は、**44 ページ**もご確認ください。

Memo

Microsoft Windows 2000 Professional 編

※ここでは **Intel** 社製LANボード **Intel Pro/100+** を使用して説明しています
お客様の LAN ボード（カード）と読み替えて設定してください

1. **[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]**の順にクリックします



2.
□**[ローカルエリア接続]**を
ダブルクリックします



3.
□**[プロパティ]**
をクリックします

4.

□[インターネットプロトコル（TCP/IP)]
をクリックします

□[プロパティ]
をクリックします



5.

□[IP アドレスを自動的に取得する]
にチェックします

□[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]
にチェックします

□[OK]
をクリックします

残りの画面はすべて閉じてください。以上で設定は終了です。
現在ダイヤルアップで接続されている場合は、44 ページもご確認ください。

Microsoft Windows XP Home & Professional 編

※ここでは **Realtec** 社製LANボード **RTL8139** を使用して説明しています
お客様の LAN ボード（カード）と読み替えて設定してください

1. **[スタート]**–**[コントロールパネル]**の順にクリックします

2. **[ネットワークとインターネット接続]**をクリックします

3. **[ネットワーク接続]**をクリックします



4. **[ローカルエリア接続]**をダブルクリックします



5. [プロパティ]をクリックします

6. [全般]タブをクリックします
[インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックします
[プロパティ]をクリックします





7.

□[全般]タブ
をクリックします

□[IP アドレスを自動的に取得する]に
チェックします

□[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]
にチェックします

□[OK]をクリックします



8.

□[閉じる(C)]をクリックします

□残りの画面はすべて閉じてください。以上で設定は終了です。

現在ダイヤルアップで接続されている場合は、**44 ページ**もご確認ください。

Microsoft Windows Vista 編

1. **[スタート]** – **[コントロールパネル]**の順にクリックします
   この際「クラシック表示」が選択されるときは「コントロールパネルホーム」クリックします。
2. **[ネットワークとインターネット]** – **[ネットワークと共有センター]**の順にクリックします

3. **[ネットワーク接続の管理]** をクリックします



4. **[ローカルエリア接続]** をダブルクリックします

5. [プロパティ] をクリックします



6. [インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IP)] をクリックします
[プロパティ] をクリックします



7. **[IP アドレスを自動的に取得する]**にチェックします
[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]にチェックします
[OK]をクリックします



8. 残りの画面をすべて閉じてください

以上で設定は終了です。

現在ダイヤルアップで接続されている場合は、**44 ページ**もご確認ください。

Apple Mac OS 9 編

※ここでは **Macintosh に標準内蔵** のLANボードを使用して説明しています
お客様の LAN ボード（カード）と読み替えて設定してください

1. **[アップルマーク（リンゴマーク）]–[コントロールパネル]–[TCP／IP]**の順にクリックします。

2.
□**[経由先]**を
[Ethernet]にします

□**[設定方法]**を
[DHCP サーバを参照]にします

□左上の□をクリックして画面を閉じます

3.
□**変更内容保存**
の画面が表示されますので
[保存]をクリックします

□以上で設定終了です

DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られると、以下の様になります
（IP アドレスの値は、お客様によって異なります）



Mac OS X 編

※ここでは **Macintosh に標準内蔵**のLANボードを使用して説明しています
お客様の LAN ボード（カード）と読み替えて設定してください

1. **[アップルマーク]**–**[システム環境設定...]**の順にクリックします

2.
□**[ネットワーク]**
をダブルクリックします

3.
□表示から
[内蔵 Ethernet]を
選択します

□**[TCP/IP]**タブ
をクリックします
※IP アドレスは
お客様によって
異なります

□設定から
[DHCP サーバを
参照]を選択します

□**[今すぐ適用]**
をクリックします

■以上で設定終了
です

参考　前頁のドメインネームサーバの項目について、パソコンにより次のような DNS の指定が必要なケースもあります。
【ドメインネームサーバ】
　プライマリ（1 つ目）　**219.122.96.70**　　セカンダリ（2 つ目）　**219.122.96.71**

※注意事項

環境によっては、内蔵 Ethernet の優先順位を一番上にしないと利用できない場合があります



Memo

メールサーバーの設定例

お客様のメールアドレスによって入力する内容が異なりますので、ご注意ください。

■一般的なメールソフト（Outlook Express など）の設定例

POP3（受信）サーバーと、SMTP（送信）サーバーの設定例

メールアドレスの形式が

UserID@ucatv.ne.jp（@の後ろがすぐ ucatv.ne.jp） なら

mail.ucatv.ne.jp と入力します。

UserID@???.ucatv.ne.jp（@と ucatv.ne.jp の間に何か入っている場合） なら

???.ucatv.ne.jp と入力します。

※ ??? は次のいずれかとなります。

sky sun sea snow moon flower

Outlook Express 編

インターネット接続ウィザードが表示される場合は、**3.** から始めてください

1. Outlook Express を起動して**[ツール]**-**[アカウント]**の順にクリックします

2. **[メール]**タブ-**[追加]**-**[メール]**の順にクリックします



3. 表示名にお好きな名前を入力してください。入力後、**[次へ]**をクリックします
ここで入力する名前は、相手にメールを送った際に、表示される名前です



4. 電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されているメールアドレスを入力後、
[次へ]をクリックします

5. 受信メールサーバーの種類から**[POP3]**を選択します
受信メールサーバーと送信メールサーバーに **???.ucatv.ne.jp** と入力します
（**???**には、メールサーバー名が入ります。）
（詳しくは **19 ページの一般的なメールソフトの設定例**をご覧ください）
[次へ]をクリックします



6. アカウント名に **ユーザーID** を入力します
パスワードに **パスワード** を入力します
※ユーザーID とパスワードはサービス開始案内に記載されています
[次へ]をクリックしてください



7. **[完了]**をクリックします



8. **[メール]**タブをクリックします
登録したアカウントをクリックして**[プロパティ]**をクリックします



9. **[接続]**タブをクリックします
[このアカウントは次の接続を使用する]にチェックします
リストボックスから**[ローカルエリアネットワーク(LAN)]**を選択します
[OK]をクリックします

10. 画面をすべて閉じます。
以上で設定は終了です。

Windows メール 編

※ 名前（表示名）を入力する画面が表示される場合は、**3** から始めてください

1. Windows メールを起動して**[ツール]** – **[アカウント]**の順にクリックします

2. **[追加]** – **[電子メールアカウント]** – **[次へ]**の順にクリックします





3. 表示名にお好きな名前を入力してください。入力後、**[次へ]**をクリックします
ここで入力する名前は、相手にメールを送った際に、表示される名前です



4. 電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されているメールアドレスを入力後、
[次へ]をクリックします



5. 受信メールサーバーの種類から[POP3]を選択します
受信メールサーバーと送信メールサーバーに **???.ucatv.ne.jp** と入力します
（**???**には、メールサーバー名が入ります。）
（詳しくは **19 ページの一般的なメールサーバーの設定例**をご覧ください）
必要項目の入力後[次へ]をクリックします



6. ユーザー名に **ユーザーID** を入力します
パスワードに **パスワード** を入力します
※**ユーザーID** と**パスワード**はサービス開始案内に記載されています
必要項目の入力後[**次へ**]をクリックしてください



7. [**完了**]をクリックします



8. 画面をすべて閉じます。
以上で設定は終了です。

Outlook XP(2002) 編

電子メールアカウントが表示される場合は、**2.** から始めてください

1. [**ツール**]-[**電子メールアカウント**]の順にクリックします

2. [**新しい電子メールアカウントの追加**]にチェックを付けて、[**次へ**]をクリックします



3. [**POP3**]にチェックを付けて、[**次へ**]をクリックします



4. 各項目の入力を行います。(サービス開始案内に記載されている項目を使用します)
名前にお客様の**名前**を入力します(相手にメールを送った際に、表示される名前になります)
電子メールアドレスに **メールアドレス** を入力します
アカウント名(ユーザー名)に **アカウント名(ユーザーID)** を入力します
パスワードに **パスワード** を入力します
受信メールサーバーに **受信(POP)メールサーバー** を入力します
送信メールサーバーに **送信(SMTP)メールサーバー** を入力します
(詳しくは **19 ページの一般的なメールソフトの設定例**をご覧ください)
[次へ]をクリックします



5. **[完了]**をクリックします。以上で設定は終了です。



Outlook 2007 編

電子メールアカウントが表示される場合は、**3** から始めてください

1. **[ツール]**-**[アカウント設定]**の順にクリックします

2. **[電子メール]**タブから、**[新規]**をクリックします



3. **[サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する]**をチェックして、
[次へ]をクリックします



4. **[インターネット電子メール]**チェックして、**[次へ]**をクリックします



5. 名前にお好きな**名前**を入力してください（相手にメールを送った際に、表示される名前になります）
電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されている **メールアドレス** を入力します
アカウント名に **ユーザーID** を入力します
（受信メールサーバーが、flower.ucatv.ne.jp の場合は、fl-から始まります。）
パスワードに **パスワード** を入力します
（**ユーザーID** と**パスワード**はサービス開始案内に記載されています）
受信メールサーバーと**送信メールサーバー**に **???.ucatv.ne.jp** と入力します
（**???**には、メールサーバー名が入ります。）
（詳しくは **19 ページの一般的なメールソフト**の設定例をご覧ください）
必要項目の入力後**[次へ]**をクリックします



6. **[完了]**をクリックします。以上で設定は終了です。



Mail（MacOS 10.3）編

※お使いの OS やお客様のメールアドレスによって、画面表示が若干異なります。

1．ハードディスクアイコンをクリックします。



アイコンから【アプリケーション】をクリックします。



アプリケーション一覧から【Mail】をクリックします。

※　Dock から Mail を起動しても、問題ございません。

※　すでに一度アカウントを登録されたことがある場合は、次ページの**3**　に進みます。

2.『ようこそ　Mail　へ』 の画面が表示されますので、各項目の入力を行います。
(サービス開始案内に記載されている項目を使用します。)
【氏名】に、お客様のお名前を、【メールアドレス】に「メールアドレス」入力します。
【受信用メールサーバ】に「受信（POP）メールサーバー」を入力します。
【アカウントの種類】を、リストから【POP】を選択します。
【ユーザ名】に「アカウント名(ユーザ ID)」を、【パスワード】には「パスワード」を入力します。
【送信用メールサーバ(SMTP)】に「送信（SMTP）メールサーバー」を入力します。

特に制限はございません。
お客様側で自由にお決めください。
（メールを送信した際に相手側に表示されるお名前になります。）

・ 全ての入力が終わりましたら【OK】をクリックします。
（メール画面が表示されますので、左上の赤い【×】をクリックし、次ページの4 に進みます。）

3.【Mail】から【環境設定】をクリックします。



【アカウント】から、【＋】マーク「追加」をクリックし各項目の入力を行います。
(サービス開始案内に記載されている項目を使用します。)
【アカウントの種類】を、リストから【POP】を選択します。
【説明】にアカウントを判別する為の名前を入力します。
【メールアドレス】に「メールアドレス」を入力します。
【氏名】にお客様のお名前を入力します。
【受信用メールサーバ】に「受信（POP）メールサーバー」を入力します。
【ユーザ名】に「アカウント名(ユーザ ID)」を、【パスワード】には「パスワード」を入力します。
【送信用メールサーバ(SMTP)】に「送信（SMTP）メールサーバー」を入力します。

特に制限はございません。
お客様側で自由にお決めください。
（【氏名】は、メールを送信した際に相手側に表示されるお名前になります。）

すべての入力が終わりましたら左上の赤い【×】をクリックします。

4. アカウントの保存確認メッセージが表示されますので、【保存】をクリックします。



以上でアカウント登録は終了です。

Mail（MacOS 10.4）編

※ お使いの OS やお客様のメールアドレスによって、画面表示が若干異なります。

1. ハードディスクアイコンをクリックします。



アイコンから【アプリケーション】をクリックします。



アプリケーション一覧から【Mail】をクリックします。



※ Dock から Mail を起動しても、問題ございません。

2. 【Mail】から【環境設定】をクリックします。

※ 一度もアカウントを登録されたことが無い場合は、次ページの4 に進みます。

3. 【アカウント】から、【＋】マーク「追加」をクリックし各項目の入力を行います。
(サービス開始案内に記載されている項目を使用します。)

（使用しないアカウントの登録がある場合には、【＋】マーク隣の【－】マーク「削除」から、不要なアカウントを削除します。）



4. アカウント設定画面が表示されますので、
【アカウントの種類】を、リストから【POP】を選択します。
【アカウントの説明】に、アカウントを判別する為の名前を入力します。
【氏名】に、お客様のお名前を入力します。
【メールアドレス】に、「メールアドレス」を入力します。
全ての入力が終わりましたら【続ける】をクリックします。

特に制限はございません。
お客様側で自由にお決めください。
（【氏名】はメールを送信した際に相手側に表示される、お客様のお名前になります。）

5. 【受信用メールサーバ】に「受信（POP）メールサーバー」を入力します。
（詳しくは、19ページをご参照ください。）
【ユーザ名】に「アカウント名（ユーザ ID）」を、
【パスワード】には「パスワード」を入力します。
全ての入力が終わりましたら【続ける】をクリックします。

※【ログイン確認中】のメッセージが表示されますので、1～2分程度お待ちください。

※　確認完了後、以下のメッセージが表示される場合には、設定の一部に誤りがある状態です。
この場合【戻る】をクリックして、設定の見直しをお願いいたします。
（前ページの　５ に戻って入力内容の修正が必要です。）

６.【送信用メールサーバ(SMTP)】に「送信（SMTP）メールサーバー」を入力します。
（詳しくは、19ページをご参照ください。）
【認証を使用】にはチェックを入れずに（ユーザ名、パスワードも空欄のままで）、
【続ける】をクリックします。

※【接続確認中】のメッセージが表示されますので、１～２分程度お待ちください。

※ 確認完了後、以下のメッセージが表示される場合には、送信用メールサーバの
設定の一部に誤りがある状態です。
この場合【戻る】をクリックして、設定の見直しをお願いいたします。
（前ページの ６ に戻って入力内容の修正が必要です。）

7. 無事設定が完了した場合、アカウントの概要が表示されますので、
確認後【続ける】をクリックします。

8. 設定結果の画面が表示されますので、【終了】をクリックします。

（設定結果画面が表示されない場合、赤い【×】をクリックし画面を閉じますと『設定内容を保存』というメッセージが表示されますので、【保存】をクリックすると設定終了となります。）

以上でアカウント登録は終了です。

Mail 設定後の注意事項(OS 10.3、10.4 共通)

・ 【Mail】では、『サーバにメッセージのコピーを残す』という設定になっております。
コピーを残したままですとメールボックスが一杯になってしまいますが、
受信後にサーバから取り除く設定を入れる事で回避が可能です。

1. 【Mail】より、【環境設定】をクリックします。

2. 【アカウント】から、【詳細】をクリックします。



3.【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く】
の項目にチェックを付け、左上の赤い【×】で画面を閉じます。



4. アカウント画面を閉じる際に、変更内容を保存の確認画面が表示されますので、
【保存】をクリックします。

以上で設定終了です。

Outlook Express 5 for Macintosh 編

1. **[ツール]**–**[アカウント]**の順にクリックします

2. **[新規]**–**[メール]**の順にクリックします

3. 名前にお好きな**名前**を入力してください（相手にメールを送った際に、表示される名前になります）
   右下にある**[→]**をクリックします



4. **すでに持っている電子メールアドレスを使う**にチェックします
電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されている**メールアドレス**を入力します
右下にある[→]をクリックします



5. 電子メールサーバーの種類から[POP]を選択します
受信メールサーバーと送信メールサーバーに **???.ucatv.ne.jp** と入力します
（**???**には、メールサーバー名が入ります。）
（詳しくは **19 ページの一般的なメールソフトの設定例**をご覧ください）
右下にある[→]をクリックします



6. アカウント名(ID)に **ユーザーID** を入力します。パスワードに **パスワード** を入力します。
（ユーザーID とパスワードはサービス開始案内に記載されています）
右下にある[→]をクリックします



7. アカウント名にお好きな名前を入力します
[完了]をクリックします。以上で設定は終了です。



ダイヤルアップ接続を利用時・プロキシについて

（1）現在ダイヤルアップで接続されている場合は、次のことをご確認ください。

インターネットエクスプローラー（IE6）の場合

[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブの順に進むと次の画面が現れます。
接続で**[ダイヤルしない]**にチェックされているかご確認ください。



（2）プロキシの設定について

当社のインターネットサービスはプロキシサーバーを使用しておりません。次の設定を確認してください。

[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定] の順に進むと次の画面が現れます。
下図のようにチェックがはいっていないことを確認してください。

ホームページのアップロード手順

ご自分のホームページを作り、ウェブサーバーにアップロード（公開）する方法です。

アップロードする前に、
1. **http://www.ucatv.ne.jp/catv/** の各種設定変更申請から
   ホームページ開設の申込を行ってください。

2.弊社より、1 週間以内に**「ホームページ開設案内」**メールが届きます。
メールには、下記3点の情報が記載されています。
- **お客様のホームページアドレス**
- **FTP アカウント**
- **FTP サーバー**

3. **「ホームページ開設案内」**メールの内容を元に、
アップロードの設定を行ってください。

ホームページ作成・アップロード時の注意事項
- トップページのファイル名は、必ず、**index.htm** または、**index.html** に設定してください。
- アクセスカウンタの利用方法は、**http://www.ucatv.ne.jp/catv/ac_cnt.htm** をご覧ください。
- 弊社ウェブサーバーでは **CGI** はご利用いただけません。
- FTP ソフトによっては、アップロード先フォルダの設定が必要な場合があります。
  FTP サーバーが **www.ucatv.ne.jp** のときは、**/pub** を入力してください。
  FTP サーバーが **www2.ucatv.ne.jp** のときは、**不要**です。

次ページにて、IBM ホームページビルダーの設定方法の一例を紹介します

ホームページビルダー 編

※ お使いのバージョンによって設定が異なります。

1. **[ツール]**-**[FTP ツールの起動]**の順にクリックします
   （ファイル転送画面が表示されたら、**[設定]**をクリックします）

2. サーバープロファイル名は、お好きな名前を付けてください。
   プロバイダの選択は、**その他**を選択します。
   FTP サーバー名に**「ホームページ開設案内」**メールに書いてある、**FTP サーバー**を入力します。
   FTP アカウント名に**「ホームページ開設案内」**メールに書いてある、**FTP アカウント**を入力します。
   FTP パスワードに**メールのパスワード**を入力します。
   [OK]をクリックします



3. **ファイル転送**の画面に戻りますので、**[接続]**をクリックすると、FTP サーバーに接続されます。

こんなときは

（1）パソコンを買い換えた場合

新しいパソコンに接続を変更するときは、パソコンの設定が終了したあとに、

ケーブルモデムの電源を入れ直してください。（コンセントの抜き差し）

（注）CM55XX タイプのモデムの場合、前面にあるスイッチではなく電源そのものを切ります。

モデムのランプが全て緑色に点灯すれば変更終了です。

（2）LANボード又はカードを変更した場合

（1）と同様に電源を入れ直してください。

（3）ルーター・無線 LAN を使用しての複数台接続の場合

（1）と同様に電源を入れ直してください。また、ルーター・無線 LAN の電源も入れ直してください。

（4）インターネットに接続できない場合（CM55XX タイプのモデムの POWER ランプが赤または、オレンジの場合）、（1）と同様に電源を入れ直してください。また、ルーター・無線 LAN をご利用の場合は、ルーター・無線 LAN の電源も入れ直してください。

（5）追加メールアドレス・ホームページの開設等は、弊社ホームページからお願いいたします

http://www.ucatv.ne.jp/catv/ から**各種設定変更申請**をクリックしてください

お問い合わせは、宇都宮ケーブルテレビ株式会社

URL http://www.ucatv.ne.jp/catv/

接続等のお問い合わせは、　インターネット技術部　**TEL 028-638-8093**

契約、料金等のお問い合わせは、営業部　**TEL 028-638-8092**

早速アクセスしてみよう！

インターネット開通おめでとうございます。これでお客様のパソコンは世界へと通じました。

弊社では、快適なインターネットライフを更に良くするために、コンテンツ事業にも取り組んでおります。

大切な初アクセスはお客様のプロバイダコンテンツまで是非おいで下さい。

栃木県内の地域密着型情報発信サイト、**「ユーキャット見本市」**

宇都宮ケーブルテレビが送る、安心で役立つ情報をネットでゲット！！

・「求人情報見本市」……地域密着型求人情報を発信中

・「とちぎ e-mono ショッピング」……栃木の逸品をオンラインショッピング

・「宇都宮ユニオン通り商店街」……活気あるユニオン通りをご紹介

・「ぐるめメニュー宇都宮」……宇都宮のグルメ店が勢揃い

・「中古車情報(北関東)見本市」……車王国栃木ならではの中古車情報

・「住宅情報(宇都宮)見本市」……宇都宮の快適な最新物件をご紹介

・「観光地の宿(栃木県)見本市」……観光地の宝庫、栃木の宿泊情報

http://www.ucatv.ne.jp/